1.15 Eerder opgeslagen bestanden rechtstreeks openen vanuit het menu Start

Zie ook: 1.19 Werken met Jump Lists op de taakbalk

Als u een eerder opgeslagen bestand wilt openen, kunt u dat ook direct vanuit het menu Start openen met de *Jump Lists*. Dit werkt als volgt:

- Klik op
- Klik bij het programma op ▸
- Klik op het bestand

Wilt u liever niet dat een bepaald bestand wordt getoond in een *Jump List*, bijvoorbeeld omdat u werkt op een openbare computer, dan kunt u het als volgt verwijderen:

- Klik op
- Klik bij het programma op ▸
- Rechtsklik op het bestand
- Klik op Uit deze lijst verwijderen

Wilt u dat niet alle bestanden getoond worden in de *Jump List*, dan doet u het volgende:

- Rechtsklik op
- Klik op Eigenschappen
- Klik het vinkje ☑ weg bij
  Onlangs geopende items opslaan en weergeven in het menu Start en de taakbalk
- Klik op Toepassen, OK

1.16 Programma's en bestanden zoeken via het menu Start

Het menu Start bevat een zoekvak waarmee u eenvoudig programma's en bestanden kunt zoeken:

Zie ook: 3.16 Zoeken

Klik op

Typ de naam van een programma of bestand

Let op: dit kan ook slechts een deel van de naam zijn.

De zoekresultaten worden direct getoond:

Klik op het programma of bestand

1.17 De taakbalk aanpassen

U kunt de taakbalk verhogen, zodat er meer pictogrammen of werkbalken op passen:

Zie ook: 1.18 Werken met de taakbalk-knoppen

Rechtsklik op de taakbalk

Klik het vinkje weg bij 

Sleep de rand van de taakbalk omhoog

U kunt de taakbalk ook op een andere plaats op het bureaublad plaatsen:

Rechtsklik op de taakbalk

Klik het vinkje weg bij 

Sleep de taakbalk naar de gewenste plaats

U kunt nog een aantal andere instellingen maken op de taakbalk:

Rechtsklik op de taakbalk

Klik op 

2.10 Bestandstype aan een programma koppelen

U kunt zelf instellen welk programma geopend moet worden bij dubbelklikken op een bestand met een bepaald bestandstype. Dit koppelen aan een programma werkt als volgt:

Zie ook: 2.9 Standaardprogramma's instellen

- Klik op , Standaardprogramma's,

  Een bestandstype of protocol aan een programma koppelen
- Klik op het bestandtype
- Klik op 
- Klik op het programma waaraan u het bestandstype wilt koppelen

Staat het programma er niet bij?

- Klik bij Andere programma's op
- Klik op het programma waaraan u het bestandstype wilt koppelen

Als het juiste programma is geselecteerd:

- Klik op 
- Klik op 

2.11 Instellingen voor automatisch afspelen wijzigen

U wijzigt als volgt de instellingen voor automatisch afspelen van bijvoorbeeld een audio-cd, dvd of spel:

- Klik op , Standaardprogramma's,

  Instellingen voor Automatisch afspelen wijzigen
- Klik op de keuze bij een medium

U ziet de andere opties:

☞ Klik op een keuze

☞ Klik op Opslaan

2.12 Standaardprinter instellen

U stelt de standaardprinter als volgt in:

☞ Klik op , Configuratiescherm, Apparaten en printers weergeven

☞ Rechtsklik op de printer die u standaard wilt gebruiken

☞ Klik een vinkje bij Als standaardprinter instellen

2.13 Programma's gebruiken die voor eerdere Windows-versies zijn gemaakt

Als programma's die voor eerdere *Windows*-versies zijn gemaakt niet meer werken, kunt u proberen of ze nog wel werken als ze worden uitgevoerd in een andere programmacompatibiliteit. *Windows* zoekt dan naar de juiste instellingen om het programma weer goed te laten functioneren.

Zie ook: 7.2 Controleren op updates

☞ Klik op , Configuratiescherm, Programma's, Programma's uitvoeren die zijn gemaakt voor vorige versies van Windows

☞ Klik op Volgende

4.13 Werken met Aanbevolen websites

In *Internet Explorer* kunt u tijdens het surfen websites laten aanbevelen. Als u bijvoorbeeld een website over auto's bekijkt en vervolgens Aanbevolen websites raadpleegt, krijgt u meer websites aangeboden. Aanbevolen websites is gebaseerd op het surfgedrag van andere internetgebruikers.

Zie ook: 4.11 Werken met automatisch aanvullen op de adresbalk

Klik op Aanbevolen websites

Klik, indien nodig, op Aanbevolen websites inschakelen, Ja, Aanbevolen websites, **Zie Aanbevolen websites**

Of:

Klik op Favorieten, Aanbevolen websites inschakelen...

Klik op Ja

Open de website opnieuw

Klik op Zie Aanbevolen websites,

U ziet een aantal suggesties. Om meer suggesties te zien:

Klik op **Andere suggesties**

4.14 Hyperlink in een nieuw venster of tabblad openen

Om de hyperlink te openen op een nieuw tabblad:

Houd Ctrl ingedrukt

Klik op de link

Klik op het nieuwe tabblad

Als u de link in een nieuw venster wilt openen:

Houd Shift ingedrukt

Klik op de link

4.15 Tekst en afbeeldingen op webpagina's vergroten en verkleinen

Zie ook: 2.3 Tekstgrootte aanpassen

U kunt op verschillende manieren de informatie op webpagina's vergroten. Bijvoorbeeld met zoomen:

Klik rechts onder in het venster op 100%

Of:

Klik bij 100% op ▾

Klik op een zoomniveau

Als u klikt op Aangepast..., kunt u het zoomniveau zelf typen in een apart venster.

U kunt ook de tekstgrootte aanpassen:

Klik op Pagina ▾

Klik op Tekengrootte

Klik op de gewenste grootte

Let op: dit werkt niet op alle webpagina's, waaronder webpagina's waar de tekst is weergegeven als afbeelding.

4.16 Snelkoppeling maken naar een website

Zie ook: 1.4 Een snelkoppeling naar een programma op het bureaublad plaatsen

U maakt als volgt een snelkoppeling naar een website op het bureaublad van *Windows*:

Rechtsklik op een leeg deel van de webpagina

Klik op Snelkoppeling maken

Klik op Ja

Om de snelkoppeling vervolgens in een bepaalde map op te slaan:

Open de gewenste map

Sleep het bestand in de map

7.1 Opties voor onderhoud, beveiliging en back-ups

U opent de opties voor onderhoud, beveiliging en back-ups als volgt:

☞ Klik op , Configuratiescherm

Opties voor systeem en beveiliging:

Opties voor programma's:



7.2 Controleren op updates

Het controleren op updates voor *Windows* gaat als volgt:

☞ Klik op , Configuratiescherm, Systeem en beveiliging, Naar updates zoeken

Als er een update beschikbaar is, kunt u deze bekijken en installeren:

☞ Klik op 1 belangrijke update is beschikbaar

☞ Klik, indien nodig, een vinkje ☑ bij de update(s)

☞ Klik op OK

☞ Klik op Updates installeren

☞ Volg, indien nodig, de instructies in het venster

Bij de meeste programma's installeert u de updates via het programma zelf. Bijvoorbeeld in het gratis programma *Adobe Reader*:

Klik op Help, Controleren op updates...

Volg de instructies in het venster

7.3 Schijfopruiming

Zie ook: 7.5 Schijfdefragmentatie

Als u het aantal onnodige bestanden op de harde schijf wilt verminderen om schijfruimte vrij te maken en uw computer sneller te maken, kunt u *Schijfopruiming* gebruiken. Hiermee wordt de *Prullenbak* leeggemaakt en worden tijdelijke bestanden, verschillende systeembestanden en andere items die u niet meer nodig heeft, verwijderd. *Schijfopruiming* werkt als volgt:

Klik op , Configuratiescherm, Systeem en beveiliging, Schijfruimte vrijmaken

Als uw pc meerdere harde schijven bevat:

Selecteer de harde schijf bij Stations:

Klik op OK

Als de hoeveelheid ruimte die vrijgemaakt kan worden is berekend, kunt u aangeven welke soorten bestanden u wilt laten verwijderen. Selecteer bij voorkeur de opties die *Windows* zelf aangeeft en de bestanden bij *Prullenbak* en *Tijdelijke bestanden*:

Klik vinkjes ☑ bij de onderdelen die u wilt verwijderen

Klik op OK, Bestanden verwijderen

8.1 Opties voor gebruikersaccountbeheer

U opent de opties voor gebruikersaccountbeheer als volgt:

☞ Klik op , Configuratiescherm

Opties voor gebruikersaccount-beheer:



8.2 Nieuwe gebruikersaccount aanmaken

Voor het aanmaken van een nieuwe gebruikersaccount moet u zijn aangemeld met een administratoraccount. U maakt als volgt een nieuwe gebruikersaccount:

Zie ook: 12.3 Thuisgroep instellen

☞ Klik op , Configuratiescherm, Gebruikersaccounts toevoegen of verwijderen

☞ Klik, indien nodig, op Ja

☞ Klik op Een nieuw account maken

⌨ Typ de naam voor het account

Wilt u een account maken voor een standaardgebruiker?

☞ Klik een rondje bij Standaardgebruiker

Wilt u een account maken voor een administrator?

☞ Klik een rondje bij Administrator

☞ Klik op Account maken

8.3 Gebruikersaccount verwijderen

Voor het verwijderen van een gebruikersaccount moet u zijn aangemeld met een administratoraccount. U verwijdert als volgt een gebruikersaccount:

☞ Klik op , Configuratiescherm, Gebruikersaccounts toevoegen of verwijderen

☞ Klik, indien nodig, op Ja

☞ Klik op het gebruikersaccount

☞ Klik op De account verwijderen

Als u de bestanden van de gebruiker wilt bewaren:

☞ Klik op Bestanden bewaren

Als u de bestanden van de gebruiker wilt verwijderen:

☞ Klik op Bestanden verwijderen

Als u zeker weet dat u het account wilt verwijderen:

☞ Klik op Account verwijderen

8.4 Accounttype wijzigen

Er zijn drie soorten gebruikersaccounts: standaardgebruikersaccount, administratoraccount en gastaccount. Voor het wijzigen van het accounttype moet u zijn aangemeld met een administratoraccount.
U wijzigt als volgt het accounttype:

Zie ook: 8.12 Meldingen gebruikersaccount-beheer instellen

☞ Klik op , Configuratiescherm, Gebruikersaccounts toevoegen of verwijderen

☞ Klik, indien nodig, op Ja

☞ Klik op het gebruikersaccount